

# primtux-nfs-share

## En developpement

Testé et fonctionnel sur la dernière primtux.

## Utilisation

Un groupe spécifique est créé : **primtux-nfs** comprenant les utilisateurs **01-mini, 02-super, 03-maxi, administrateur**.

### Le script serveur pour le serveur

Le serveur doit avoir une **IP Fixe**.

Fichiers modifiés **/etc/hosts.allow, /etc/exports**

#### Dossiers créés

```
----- /home/01-mini/partage-mini  
----- /home/02-super/partage-super  
----- /home/03-maxi/partage-maxi  
----- /home/administrateur/partage-administrateur
```

#### Syntaxe

```
sudo bash primux-nfs-share-server.sh
```

#### Effacer la configuration

```
sudo bash primux-nfs-share-server.sh clean
```

### Le script serveur pour le client

Fichier modifié : **/etc/fstab**

#### Dossiers créés

```
----- /home/01-mini/partage-mini  
----- /home/02-super/partage-super  
----- /home/03-maxi/partage-maxi  
----- /home/administrateur/partage-administrateur
```

## Syntaxe

```
sudo bash primux-nfs-share-client.sh <IP-V4-DU-SERVEUR><code>
```

**\*\*Effacer la configuration\*\***

```
<code>sudo bash primux-nfs-share-client.sh clean
```

# Revenir à la configuration d'origine

Le script permet de rétablir la configuration d'origine

- Suppression du groupe spécifique primtux-nfs-share
- Suppression des dossiers créés
- Suppression des insertions dans fstab, hosts.allow, exports

## Attention

Ne fonctionne qu'en ipv4

## Montage

Les montages se font à l'installation du paquet client. Les ressources sont montés sur toutes les sessions. Une déconnexion de la session ne remet pas en cause le montage. Les montages se font à l'initialisation de la machine. Donc aucune intervention particulière de l'utilisateur

From:

<https://www.wikiwiki.primtux.fr/> - **PrimTux - Wiki**

Permanent link:

<https://www.wikiwiki.primtux.fr/doku.php/primtux-nfs-share?rev=1615388811>

Last update: **2022/10/04 17:50**

