


Lire un CD ou un DVD automatiquement à l'insertion


Déverrouiller les bureaux élèves en session administrateur:




Ouvrir PCManFM (le gestionnaire de fichiers par défaut) dans la session concernée (ici super):



Édition > Préférences > Gestion des supports amovibles:




Décocher "Afficher les options disponibles pour les supports amovibles quand ils sont insérés":




Fermer


Dans la session concernée (ici super) => cliquer droit sur le bureau et ouvrir le répertoire personnel avec Rox-Filer:




Cliquer 2 fois sur "Aller au répertoire père":




Aller dans /usr/share/applications et ouvrir "exo-preferred-applications.desktop":




Onglet "Utilitaires", sélectionner "Autre" et choisir spacefm (attention, pas spacefm-auth):






Valider:




Choisir spacefm et fermer:



Dans la session concernée (ici super), ouvrir spacefm:

Pour le trouver: pcmanfm ⇒ édition ⇒ préférences ⇒ agencement ⇒ Afficher dans les emplacements:



Cocher Applications:

Préférences

Général

Affichage

Agencement

Gestion des supports amovibles

Avancé

Modules

Interface utilisateur

☐ Toujours afficher la barre des onglets

Largeur maximale d'étiquette d'onglet :

Arborescence

☐ Masquer le dérouleur en cas de dossier vide ou verrouillé

Afficher dans les emplacements :

☐ Dossier personnel

☐ Bureau

☒ Corbeille

☐ Racine du système de fichiers


☒ Applications

☐ Appareils


☒ Réseau

Elles vont apparaître à gauche dans pcmanfm sous la corbeille:


Rubrique Autres ⇒ **Ctrl** + **H** pour afficher les applications cachées ⇒ “Ouvrir un dossier avec SpaceFM”:



Périphériques => Paramètres => lancer automatiquement si CD audio:




Écrire `vlc -vvv cdda://` Pour un DVD, il faudra choisir "lancer automatiquement" et écrire: `vlc -vvv --fullscreen dvd://` :



Cacher de nouveau les applications sous super en décochant "Applications" dans l'agencement de PcmnFM.

Ouvrir la session administrateur

Ouvrir PCManFM, appuyer sur "ctrl + h" pour afficher les fichiers cachés et ouvrir le fichier /home/UTILISATEUR/.fluxbox/startup de la session concernée (ici UTILISATEUR est remplacé par 02-super) avec leafpad:



Juste avant exec fluxbox, ajouter //exec spacefm -d & et enregistrer

```
exec /usr/local/bin/primtux/handymenu-super &
# exec /usr/local/bin/primtux/handymenu-maxi &
# exec /usr/local/bin/primtux/accueil &
# exec xscreensaver -nosplash &
exec spacefm -d &
exec fluxbox
# or if you want to keep a log:
# exec fluxbox -log "/home/primtux/.fluxbox/log"
```

Redémarrer

From:

<https://www.wikiwiki.primtux.fr/> - **PrimTux - Wiki**

Permanent link:

<https://www.wikiwiki.primtux.fr/doku.php/cd-auto?rev=1480610296>

Last update: **2022/10/04 17:49**

