


Installer PrimTux2 avec une clé USB MultiSystem

Voici comment [Installer PrimTux2](#) sur un ordinateur après l'avoir [téléchargée](#).


Transférer l'ISO de PrimTux2 sur une clé USB

Pour transférer PrimTux2 sur une clé USB afin de la tester en Live et l'installer, vous pouvez utiliser [MultiSystem](#).

Démarrer en mode Installation



Choix du clavier



Choix du nom de la machine sur le réseau




Partitionner le disque dur

La partition principale (racine), le SWAP et GRUB (chargeur de démarrage) sont configurés automatiquement.

Voir aussi ce tutoriel pour installer [Emmabuntüs Debian Edition](#).

Choisir utiliser un disque entier.



Choisir le disque dur (sda) et non pas la clé USB (sdb) qui sert à l'installation.



Appliquer les changements.

Partitionner les disques

Voici la table des partitions et les points de montage actuellement configurés. Vous pouvez choisir une partition et modifier ses caractéristiques (système de fichiers, point de montage, etc.), un espace libre pour créer une nouvelle partition ou un périphérique pour créer sa table des partitions.

Partitionnement assisté

- Configurer le RAID avec gestion logicielle
- Configurer le gestionnaire de volumes logiques (LVM)
- Configurer les volumes chiffrés
- Configurer les volumes iSCSI

▼ SCSI1 (0,0,0) (sda) - 80.0 GB ATA WDC WD800BB-75JH

- > n° 1 primaire 77.9 GB f ext4 /
- > n° 5 logique 2.1 GB f swap swap

▼ SCSI5 (0,0,0) (sdb) - 31.0 GB Kingston DataTraveler 3.0

- > n° 1 primaire 31.0 GB B fat32

Annuler les modifications des partitions

Terminer le partitionnement et appliquer les changements

Capture d'écran Aide Revenir en arrière Continuer

Confirmer les changements à apporter avant installation (bien lire le résumé).

Partitionner les disques

Si vous continuez, les modifications affichées seront écrites sur les disques. Dans le cas contraire, vous pourrez faire d'autres modifications.

ATTENTION : cela détruira toutes les données présentes sur les partitions que vous avez supprimées et sur celles qui seront formatées.

Les tables de partitions des périphériques suivants seront modifiées :

SCSI1 (0,0,0) (sda)

Les partitions suivantes seront formatées :

- partition n° 1 sur SCSI1 (0,0,0) (sda) de type ext4
- partition n° 5 sur SCSI1 (0,0,0) (sda) de type swap

Faut-il appliquer les changements sur les disques ?


☐ Non

☒ Oui


Capture d'écran Continuer

Configuration du gestionnaire de paquets APT

Si vous installez PrimTux2 au moyen d'une clé USB MultiSystem, vous pouvez avoir ce message d'erreur :



Choisissez "ignorer" et continuer.




Installation du système

Copie des données sur le disque dur.



Choix du disque dur pour l'installation du programme de démarrage Grub




Si vous avez ce message d'erreur, répondez "non" et continuer.




L'installation du système est terminée.





Exécution du script *remove live packages*.



Premier démarrage



Choisir les options avancées permettra de démarrer en mode non-PAE, ordinosaure.



Premiers pas

Vous pouvez maintenant faire vos [Premiers pas après l'installation de PrimTux2](#)

[Post-installation de PrimTux2](#)

From:

<https://www.wikiwiki.primtux.fr/> - **PrimTux - Wiki**

Permanent link:

https://www.wikiwiki.primtux.fr/doku.php/installer_primtux2_liveusb?rev=1477130311

Last update: **2022/10/04 17:49**

